

Выбор секции для торговли, спот или фьючерсная секция.

Кнопка подключиться - предназначена для проверки лицензии, API ключей и подключения биржи.

Блок общие настройки бота:

Объем позиции - в данном окне выбираем режим входа в позицию, в % от депозита, в базовой валюте (вторая) или в валюте котирования (первая)

Режим докупок - в данном окне выбираем режим выставления докупок, по одной выставлять, по мере срабатывания или все сразу

Режимы тейкпрофит, трейлстоп и стоплосс ордеров- тут выбираем метод расчета для выставления ордеров, в % от цены или в базовой валюте.

Название копии бота - данное поле дает возможность назвать бота, для того, чтобы было проще ориентироваться в работающих ботах

Тумблер выбора языка бота - позволяет выбрать удобный язык интерфейса - Русский или Английский

После успешного подключения, становятся доступными все другие блоки.

Пара	Только выход	Лонг	Шорт	ТФ	Период	Метод входа	Значени #1	Значени #2	Значени #3	Выход по сигналу	Количес докупок	Шаг	Множитс докупки	Мартинг	Тейк профит	Стоп лосс	Трейлинг профит	Объем	Отложе вход	При просадк %	В сторону сделки	В паре	Закрыть позицию
KASTAU...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1m	20	DonchianChannel...	20	0	0	<input type="checkbox"/>	0	1	1	1	0.00020	0	0	50	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	C9BUSDT	[X]

Блок управление ботом:

Кнопка старт - предназначена для запуска робота

Кнопка стоп - предназначена для остановки торговли

Кнопка отменить все ордера - для отмены всех установленных ордеров (только тех, что находятся в настройках бота).

Кнопка закрыть все позиции - для закрытия всех сделок (только тех, что находятся в настройках бота).

Кнопка статистика – для вывода статистики торговли ботом в таблицу.

Пара	Сторона	Дата сделки	Количество	Цена покупки	Цена продажи	Прибыль (монет)	Прибыль, %
------	---------	-------------	------------	--------------	--------------	-----------------	------------

Поле пары - в данном блоке выбираем формирование отчета, по всем парам или по определенной

Поле период отчета - в данном блоке выбираем период формирования отчета, за все время или за определенный период

Кнопка отчет - данная кнопка формирует отчет и выводит в таблицу, данные приблизительные.

Блок логирование:

Это информационный блок, который выводит общую информацию, что делает бот в текущий момент

Блок открытые позиции:

В этом блоке выводится информация по всем открытым ботом позициям, по какому контракту, цену, объём, PnL% и цену ликвидации.

Блок открытые ордера:

В этом блоке выводится информация по всем открытым ботом ордерам, по какому контракту, тип операции (покупка или продажа), вид ордера (стоп или лимит), цена, объём

Блок депозиты:

В этом блоке выводится информация полной стоимости баланса по монетам, сколько свободных монет осталось, долларовый эквивалент и стоимость в биткойнах.

Блок настройка торговой стратегии

Настройки для спота и фьючерсной секции отличаются только выбором направления открытия сделки.

Пара - в этом поле из выпадающего списка контрактов выбираем нужный инструмент

Только выход - если установить галочку в этом поле, то бот будет работать только в режиме закрытия позиции. Т.е., если будет открыта позиция, то бот будет торговать ее согласно настроек, но после закрытия сделки, новую открывать не будет

Лонг - установка галочки в этом поле дает разрешение открывать покупки

Шорт - установка галочки в этом поле дает разрешение открывать продажи

ТФ - в этом поле из выпадающего списка выбираем таймфрейм, на котором будет работать стратегия

Период - в это поле мы устанавливаем период для индикатора стратегии, по которому бот войдет в стратегию

Метод входа - в этом поле мы указываем каким методом бот будет заходить в сделку

Значение №1 - в этом поле указываем дополнительные параметры для стратегии (если требуется)

Значение №2 - в этом поле указываем дополнительные параметры для стратегии (если требуется)

Значение №3 - в этом поле указываем дополнительные параметры для стратегии (если требуется)

Выход по сигналу - если установить галочку в этом поле, бот будет выходить из позиции по обратному сигналу от сигнала на вход

Количество докупок - в этом поле указываем количество этих дополнительных ордеров. Если установить «0», то дополнительных ордеров не будет

Шаг - в этом поле устанавливается расстояние между ордерами

Множитель докупки - в этом поле указываем множитель для шага. Если мы хотим, чтобы расстояние между докупками увеличивалось, то множитель делаем больше 1. Т.е., если мы установим 1,5, при шаге 1%, то между первым и вторым ордером на докупку расстояние будет уже 1,5% ($1,5 \times 1\%$), а между второй и третьей 2,25% ($1,5 \times 1,5 \times 1\%$). Если надо, чтобы шаг был неизменным, оставьте в этом поле 1

Мартингейл - в этом поле указываем коэффициент мартингейла для докупок. Если, например, установим значение 1.2, то объем каждой последующей докупки будет на 20% больше чем предыдущая. Если хотим, чтобы объем дополнительных сделок не менялся, тогда оставляем значение 1. Значение этого поля не может быть ниже 1

Тейк профит - в этом поле устанавливается размер тейк профита в процентах. Если не хотим устанавливать тейк-профит в стратегии, ставим «0» в данном поле

Стоп лосс - в этом поле устанавливается размер стоп лосс. Если не хотим устанавливать стоп-лосс в стратегии, ставим «0» в данном поле

Трейлинг профит - в этом поле устанавливается размер трейлинг профита. Если не хотим устанавливать трейлинг в стратегии, ставим «0» в данном поле. Трейлинг профит начинает подтягиваться, когда прибыль находится в плюсе равно или более указанному %. И далее, по факту движения в сторону увеличения прибыли, бот подтягивает стоп.

Например, у нас цена входа 100, и значение трейлинга 5%. Тогда, при достижении цены 105, бот активирует трейлинг профит, и установит его на цену безубытка (100). При росте к 106, бот перетянет стоп на 101 и так далее по факту роста цены, будет подтягиваться стоп, пока не сработает на откате цены.

Имейте ввиду, если Вы останавливаете бота, то трейлинг-профит сбивается, и будет считаться сначала от текущей цены (это связано с тем, что могут быть изменены настройки во время остановки и перезапуска)

Объем - в этом поле устанавливаем объем позиции в % от депозита в базовой валюте. Важно! Бот сам проверяет сделку на размер минимального ордера (согласно требований биржи), и увеличивает до минимума, требуемого от биржи

Отложенный вход - если нажать галочку в этом поле, то бот будет входить только при условии, что позиция в паре, указанной в поле в паре будет иметь просадку равную значению в поле при просадке в % или больше (просадка считается от первой сделки, не от средней цены)

Закреть позицию - для удаления строки, нажмите на кнопку " [X]" (самая последняя колонка таблицы настроек). Для удаления строки настроек, бот должен быть остановлен.